



TeamViewer 9 Manuel

Wake-on-LAN

Rév 9.2-12/2013



Table des matières

1	A propos du Wake-on-LAN.....	3
2	Prérequis	4
3	Configurer Windows	5
3.1	Configurer le BIOS	5
3.2	Configurer la carte réseau.....	6
3.3	Configurer Windows 8	7
4	Configurer Mac OS X.....	7
4.1	Configurer la carte réseau.....	8
5	Configurer TeamViewer	8
5.1	Affecter un ordinateur à votre compte TeamViewer	9
5.2	Wake-on-LAN via un ID TeamViewer du même réseau	10
5.3	Wake-on-LAN via une adresse publique	11
6	Réveiller un ordinateur.....	12
7	Annexe	13
7.1	Configurer le routeur	13
7.1.1	Configurer la redirection de port vers l'adresse de diffusion du réseau local	13
7.1.2	Configurer la redirection de port vers un ordinateur précis.....	13




1 A propos du Wake-on-LAN

Vous pouvez réveiller un ordinateur éteint avec TeamViewer via Wake-on-LAN.


Vous pouvez ainsi contrôler un ordinateur éteint en le réveillant avant d'établir une connexion.

Le Wake-on-LAN peut être utilisé selon deux méthodes différentes :

- Réveiller un ordinateur via un autre ordinateur appartenant au même réseau (*voir la section 5.2, page 10*).



- Réveiller un ordinateur via son adresse publique (*voir la section 5.3, page 11*).



Ce manuel décrit les conditions requises et les étapes pour utiliser TeamViewer Wake-on-LAN.

Sauf indication contraire, les fonctions décrites se réfèrent toujours à la version complète de TeamViewer pour Microsoft Windows.




2 Prérequis

Afin de pouvoir réveiller un ordinateur par Wake-on-LAN, le matériel doit répondre à plusieurs exigences.

La liste d'éléments suivante permet de s'assurer que l'ordinateur est approprié pour le Wake-on-LAN:

- L'ordinateur est connecté à une source d'alimentation.
- La carte réseau de l'ordinateur prend en charge le Wake-on-LAN.
- L'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
- L'ordinateur est connecté à Internet par un câble réseau.
- L'ordinateur est dans un des états d'alimentation suivants.
 - **Veille**
Démarrer > Mettre en veille
 - **Veille prolongée**
Démarrer > Mettre en veille prolongée
 - **Arrêt (Arrêt logiciel)**
Démarrer > Arrêter
non pris en charge sous Mac OS X



États d'alimentation pris en charge.

Si ces prérequis sont respectés, vous pouvez alors configurer votre ordinateur et le logiciel dans les étapes suivantes.



3 Configurer Windows


Afin de pouvoir réveiller un ordinateur par Wake-on-LAN, il doit être correctement configuré. Plusieurs paramètres doivent pour cela être ajustés sur votre ordinateur et TeamViewer doit également être configuré correctement.

3.1 Configurer le BIOS

Il peut être nécessaire d'activer le Wake-on-LAN dans le BIOS de l'ordinateur. Cette procédure peut différer d'un ordinateur à un autre.

Pour activer le Wake-on-LAN dans le BIOS, suivre ces étapes :

1. Démarrer l'ordinateur.
2. Appuyer sur la touche F2 (ou son équivalent) pour accéder à la configuration du BIOS.
→ La fenêtre de configuration du BIOS s'ouvre.
3. Ouvrir l'onglet **Alimentation**.
4. Activer l'option Wake-on-LAN.
5. Enregistrer et quitter la configuration du BIOS.



Activation du Wake-on-LAN dans le BIOS.

Remarque : s'il n'y a pas d'option pour activer le Wake-on-LAN dans le BIOS, consulter le manuel de la carte mère pour s'assurer qu'elle prend en charge le Wake-on-LAN.



3.2 Configurer la carte réseau


La carte réseau de l'ordinateur doit être configurée de façon à ce qu'elle soit toujours sur secteur. De ce fait, il peut être nécessaire d'ajuster certaines propriétés de la carte réseau.

Remarque : des droits d'administration sont requis pour procéder à ces changements.

Remarque : la configuration de la carte réseau peut varier selon le type de carte réseau et la version du système d'exploitation.

Pour activer le Wake-on-LAN sur la carte réseau sous Windows, suivre ces étapes :

1. Démarrer l'ordinateur.
2. Ouvrir le **Panneau de configuration**.
3. Cliquer sur **Système et sécurité**.
4. Sous **Système**, cliquez sur le lien **Gestionnaire de périphériques**.
→ La fenêtre **Gestionnaire de périphériques** s'ouvre alors.
5. Sous **Cartes réseau**, dans le menu contextuel (clic droit) de la carte réseau, choisir l'option **Propriétés**.
→ La fenêtre **Propriétés de la <carte réseau>** s'ouvre alors.
6. Choisir l'onglet **Gestion de l'alimentation**.
7. Activer l'option **Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille**.
8. La carte réseau prend maintenant en charge le Wake-on-LAN.



Activation du Wake-on-LAN pour la carte réseau sous Windows.

Remarque : si l'option décrite dans l'étape 7 ne peut pas être activée, vous devrez d'abord activer l'option **Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie**.




3.3 Configurer Windows 8

Sous Windows 8, la procédure standard d'arrêt met l'ordinateur dans un état d'«arrêt hybride ». Étant donné que Windows 8 ne prend pas en charge le Wake-on-LAN pour cet état, il est recommandé de désactiver le démarrage rapide.

Remarque : des droits d'administration sont requis pour cette action.

Pour désactiver le démarrage rapide sous Windows 8, suivre ces étapes :

1. Démarrer l'ordinateur.
2. Ouvrir le **Panneau de configuration**.
→ La fenêtre **Panneau de configuration** s'ouvre alors.
3. Cliquer sur **Système et sécurité**.
4. Sous **Options d'alimentation**, cliquer sur le lien **Modifier le comportement des boutons d'alimentation**.
5. Cliquer sur le lien **Modifier des paramètres actuellement non disponibles**.
6. Décocher la case **Activer le démarrage rapide (recommandé)**.
7. Le démarrage rapide est maintenant désactivé.



Désactivation du démarrage rapide sous Windows 8.

4 Configurer Mac OS X


La carte réseau de l'ordinateur doit être configurée de façon à ce qu'elle soit toujours sur secteur. De ce fait, il peut être nécessaire d'ajuster certaines propriétés de la carte réseau.



4.1 Configurer la carte réseau

Pour activer le Wake-on-LAN pour la carte réseau sous Mac OS X, suivre ces étapes :

1. Démarrer le Mac.
2. Cliquer sur **Préférences système**.
→ La fenêtre **Préférences système** s'ouvre alors.
3. Cliquer sur **Économiseur d'énergie**.
4. Cliquez sur l'onglet **Adaptateur secteur**.
5. Activez l'option **Réactiver lors des accès réseau Wi-Fi**.
6. La carte réseau prend maintenant en charge le Wake-on-LAN.



Activation du Wake-on-LAN pour la carte réseau sous Mac OS X.

5 Configurer TeamViewer

Afin de réveiller un ordinateur, TeamViewer doit être configuré une fois uniquement sur cet appareil. Ainsi, vous pouvez configurer TeamViewer de sorte que l'ordinateur puisse être réveillé soit **via son adresse publique** soit **via des ordinateurs du même réseau**.

La liste de d'éléments suivante permet de vérifier que TeamViewer est configuré sur l'ordinateur pour le Wake-on-LAN:

- TeamViewer doit être installé.
- L'ordinateur doit être affecté à votre compte TeamViewer.
- TeamViewer Wake-on-LAN doit être activé.
- Pour le Wake-on-LAN via un ordinateur du même réseau, l'ID TeamViewer de cet ordinateur via lequel votre ordinateur doit être réveillé, doit être ajouté dans les options Wake-on-LAN de TeamViewer.



- Pour le Wake-on-LAN via une adresse publique, l'adresse publique de l'ordinateur doit être entrée dans les options Wake-on-LAN de TeamViewer.


5.1 Affecter un ordinateur à votre compte TeamViewer

Afin de garantir que l'ordinateur ne soit pas réveillé par une personne non autorisée, il faut s'assurer que l'ordinateur vous appartient réellement. Vous devez par conséquent affecter l'ordinateur à votre compte TeamViewer. Seul le compte TeamViewer associé à l'ordinateur peut le réveiller.

Remarque : si l'ordinateur (qui doit être réveillé) est dans un groupe partagé, tous les comptes TeamViewer avec lesquels le groupe est partagé, peuvent réveiller cet ordinateur.

Pour affecter un ordinateur à votre compte TeamViewer, suivre ces étapes :

1. Démarrer TeamViewer sur l'ordinateur.
2. Cliquer sur **Suppléments | Options** dans le menu principal.
→ La fenêtre **Options TeamViewer** s'ouvre alors.
3. Sélectionner la catégorie **Général**.
4. Sous **Affectation de compte**, cliquer sur le bouton **Affecter à un compte...** .
→ La fenêtre **Affecter à un compte** s'ouvre.
5. Entrer l'adresse e-mail de votre compte TeamViewer dans le champ **E-mail**.
6. Entrer le mot de passe de votre compte TeamViewer dans le champ **Mot de passe**.
7. Cliquer sur le bouton **Affecter**.
8. Vous avez maintenant affecté l'ordinateur à votre compte TeamViewer.



Affecter l'ordinateur à votre compte TeamViewer




5.2 Wake-on-LAN via un ID TeamViewer du même réseau

Si l'ordinateur n'a pas d'adresse publique, vous pouvez aussi le réveiller en utilisant un autre ordinateur du même réseau. L'autre ordinateur doit être allumé et TeamViewer nécessite d'être installé et configuré pour démarrer avec Windows.

Si c'est le cas, vous pouvez activer le Wake-on-LAN via un ordinateur du même réseau depuis les options de TeamViewer. Ensuite, il faut entrer l'ID TeamViewer qui est chargé de réveiller votre ordinateur, dans les options de votre TeamViewer. Le signal pour le réveil est alors envoyé depuis cet ordinateur vers le vôtre.

Pour activer TeamViewer Wake-on-LAN via un ID TeamViewer, suivre ces étapes :

1. Démarrer TeamViewer sur l'ordinateur.
2. Cliquer sur **Suppléments | Options** dans le menu principal.
→ La fenêtre **Options TeamViewer** s'ouvre alors.
3. Sélectionner la catégorie **Général**.
4. Sous **Paramètres réseau | Wake-on-LAN**, cliquer sur le bouton **Configuration...** .
→ La fenêtre **Wake-on-LAN** est ouverte.
5. Cliquer sur le bouton d'option **ID TeamViewer à l'intérieur de votre réseau**.
6. Entrer dans le champ **ID TeamViewer**, l'ID TeamViewer de l'ordinateur qui est chargé de réveiller votre ordinateur et puis cliquer sur le bouton **Ajouter ...**.
7. Cliquez sur le bouton **OK**.
8. L'ordinateur peut maintenant être réveillé via l'ID TeamViewer enregistré.



Activer le Wake-on-LAN en utilisant les ID TeamViewer.

Remarque : afin d'assurer que le Wake-on-LAN est possible à tout moment, l'ordinateur servant à envoyer le signal pour le réveil doit toujours être allumé et TeamViewer doit être en cours d'exécution.




5.3 Wake-on-LAN via une adresse publique

Si vous voulez réveiller votre ordinateur à l'aide de son adresse publique, il doit pouvoir être identifié clairement sur Internet à tout moment.

C'est le cas si vous avez une adresse IP statique obtenue par votre Fournisseur d'Accès à Internet ou à l'aide d'un fournisseur de DNS dynamique (voir http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS). Si ces conditions sont remplies, vous pouvez configurer le Wake-on-LAN via une adresse publique dans les options TeamViewer.

Pour activer TeamViewer Wake-on-LAN via une adresse publique, suivre ces étapes :

1. Démarrer TeamViewer sur l'ordinateur.
2. Cliquer sur **Suppléments | Options** dans le menu principal.
→ La fenêtre **Options TeamViewer** s'ouvre alors.
3. Sélectionner la catégorie **Général**.
4. Sous **Paramètres réseau | Wake-on-LAN**, cliquer sur le bouton **Configuration....**
→ La fenêtre **Wake-on-LAN** s'ouvre alors.
5. Cliquer sur le bouton d'option **Adresse publique**.
6. Dans le champ **Adresse**, entrer l'adresse IP fixe ou le nom DNS de l'ordinateur.
7. Entrer dans le champ **Port** le port UDP par l'intermédiaire duquel on peut accéder à l'ordinateur ([voir section 7.1, page 13](#)).
8. Cliquer sur le bouton **OK**.
9. L'ordinateur peut maintenant être réveillé via son adresse publique et TeamViewer.



Activer Wake-on-LAN en utilisant une adresse publique.



6 Réveiller un ordinateur


Si l'ordinateur répond aux conditions décrites dans la section 1 et est configuré comme décrit dans la section **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** ou 4 et 5, vous pouvez le réveiller avec un autre appareil.

Attention : il est expressément recommandé de tester la fonction avant l'utilisation. Cela empêche les problèmes en cas d'urgence.

Remarque : pour réveiller un ordinateur, vous pouvez utiliser TeamViewer 9 pour Windows, Mac OS X, iOS, Windows Phone et la TeamViewer Management Console.

Pour réveiller un ordinateur, suivre ces étapes :

1. Démarrer un appareil doté d'une connexion Internet.
2. Ouvrir TeamViewer.
3. Se connecter à la liste d'ordinateurs et contacts avec votre compte TeamViewer. L'appareil à réveiller doit être associé à votre compte TeamViewer (*voir la section 5, page 8*).
4. Sélectionner l'ordinateur déconnecté que vous voulez réveiller dans votre liste d'ordinateurs et contacts.
5. Dans le menu contextuel (clic droit), cliquer sur le bouton **Réveiller**.
6. L'ordinateur est réveillé et apparaît comme étant en ligne sur votre liste d'ordinateurs et contacts.



Réveiller l'ordinateur.



7 Annexe

7.1 Configurer le routeur

Le routeur ne nécessite d'être configuré que si vous avez choisi l'option **Adresse publique**. Si vous avez choisi l'option **ID TeamViewer à l'intérieur de votre réseau**, vous pouvez passer directement à la section suivante.

La configuration du routeur dépend de l'appareil et du firmware qui y est installé. Tous les types d'appareil ne disposent pas de la configuration nécessaire.

La prise en charge du Wake-on-LAN via l'adresse publique d'un routeur requiert de pouvoir configurer la redirection de port. Selon le routeur utilisé, seules certaines des possibilités suivantes peuvent être prises en charge.

Remarque : pour configurer le routeur, veuillez consulter le manuel du fabricant si nécessaire.

7.1.1 Configurer la redirection de port vers l'adresse de diffusion du réseau local

Afin d'être en mesure de réveiller tous les ordinateurs dans le réseau local, configurez la redirection de port, comme décrit dans le manuel du routeur, d'un port UDP entrant (p. ex. 9) à l'adresse de diffusion du réseau local (se terminant souvent par « .255 »). Cette configuration permet de réveiller tous les ordinateurs dans le réseau local du routeur, qui ont été configurés selon les directives mentionnées ci-dessus.

Exemple : si le réseau local est configuré avec 192.168.1.0 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0, la redirection de port doit être configurée du port UDP 9 à 192.168.1.255:9. Parfois les routeurs ne permettent pas une adresse de diffusion se terminant par « .255 » comme destination de la redirection. On peut parfois éviter ce problème en sélectionnant un masque de sous-réseau plus petit pour le réseau local (p. ex. 255.255.255.128), l'adresse de diffusion se terminant ainsi par « .127 ».

7.1.2 Configurer la redirection de port vers un ordinateur précis

Afin de pouvoir réveiller un ordinateur précis dans le réseau local, il est possible de configurer la redirection de port, comme décrit dans le manuel du routeur, d'un port UDP entrant (p. ex. 9) à l'adresse IP locale de l'ordinateur à réveiller. Il faut également s'assurer que votre routeur peut s'adresser à l'ordinateur en question même si ce dernier est éteint. Pour ce faire, une entrée ARP statique doit être enregistrée sur le routeur (voir les instructions pour le routeur) indiquant l'adresse IP de l'ordinateur à réveiller avec l'adresse MAC de cet ordinateur. Certains routeurs génèrent automatiquement des entrées ARP statiques adéquates à condition qu'une adresse IP fixe soit attribuée à cet ordinateur (pas de DHCP). Dans certains cas, la configuration adéquate des entrées ARP statiques ne peut pas être effectuée via le menu de configuration du routeur. Les entrées ARP doivent donc être configurées via Telnet ou SSH.